

Voraussetzungen: 1. Steuerung muss mit dem Internet verbunden und 2. meinETA muss eingerichtet sein, 3. Ein USB-Stick ist nicht erforderlich.



Einstellungen anklicken



Berechtigung anklicken



135 Eingeben Berechtigung übernehmen anklicken



Software anklicken



Software aktualisieren anklicken



Internet anklicken



Installierte Version mit Gefundene Software-Updates vergleichen ob das Update auch aktueller ist als die installierte Version!

Wenn ein Update erforderlich ist, Lupe Anklicken



Es wird nochmals eine Info zum Update angezeigt, wenn alles passt Installieren anklicken.